



MyQ X Ultimate Setup Guide 8.2

Avis sur la traduction

Cette traduction a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de divergence ou d'ambiguïté, le document source en anglais fait foi.

Table des matières

1	À propos	4
2	Exigences	5
2.1	Informations complémentaires	5
3	Installation du serveur ScannerVision.....	6
3.1	Installation	6
3.2	Contrôle de la licence	6
4	Configuration	8
4.1	Configuration de ScannerVision	8
4.2	Ajout de ScannerVision comme action du terminal dans MyQ	14
5	Guides en PDF	15
6	Contacts professionnels	16

1 À propos

Ce manuel décrit comment installer et configurer MyQ Smart Workflows avec ScannerVision dans MyQ.

ScannerVision est une solution permettant d'automatiser les flux de travail documentaires, en capturant, traitant et stockant les documents numérisés. Cela peut inclure la lecture de codes-barres, la reconnaissance de textes à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR) ou la conversion de documents vers un autre format. Les possibilités de stockage comprennent un dossier réseau, une base de données, un stockage dans le cloud ou le stockage sous forme de pièce jointe à un e-mail.

ScannerVision étend les fonctionnalités de MyQ en permettant à l'utilisateur d'effectuer un flux de travail de numérisation personnalisé et sur mesure, et peut utiliser les identifiants de l'utilisateur pour accéder au stockage où le document numérisé sera placé, rendant ainsi possible non seulement l'impression sécurisée, mais aussi la numérisation sécurisée.

2 Exigences

Afin de créer un flux de travail ScannerVision, vous devez installer et configurer le serveur ScannerVision pour qu'il fonctionne avec le serveur MyQ.

Exigences minimales avant l'installation

- Licence MyQ Ultimate requise (licence pour le serveur MyQ + licence pour ScannerVision)
- Configuration de deux serveurs (un pour le serveur MyQ, un pour le serveur ScannerVision). Dans le cas d'une configuration MyQ Central Server, un seul serveur peut être utilisé.
- Serveur MyQ 8.1+.
- Serveur ScannerVision 9.1+.
- EMB Kyocera 7.5.9
- EMB Kyocera 8.1.1+.
- EMB HP Enterprise 8.1.1+ (pris en charge en mode éclaté également)

2.1 Informations complémentaires

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits MyQ dans le site Web de la Commission européenne. [MyQ Docs¹](http://docs.myq-solution.com/) portail.

Pour des informations avancées sur l'utilisation de ScannerVision, consultez le Manuel de l'utilisateur de ScannerVision:



1. <http://docs.myq-solution.com/>

3 Installation du serveur ScannerVision

3.1 Installation

.NET Framework 4.8 doit être installé sur le serveur avant d'installer ScannerVision. S'il n'est pas installé, ouvrez le Gestionnaire de serveur et installez-le.


Pour installer le serveur ScannerVision:

1. Exécutez le programme d'installation de ScannerVision.
2. Suivez les instructions de l'assistant d'installation et installez le serveur.
3. Activez le produit.

3.2 Contrôle de la licence

Une fois le serveur ScannerVision installé et activé, vérifiez les informations de la licence:

1. Ouvrez l'application d'interface utilisateur du moteur de traitement ScannerVision.
2. Dans le menu supérieur, cliquez sur **Aide, Licence**.



3. Le gestionnaire de licences ScannerVision s'ouvre. Cliquez sur **Informations détaillées sur la licence**.

ScannerVision License Manager - V9.0.0.99

Online Activation Offline Activation

Serial number Voucher Number(s)

Activate/Topup Upload Billing Information Proxy Settings

Customer information

Name: [REDACTED]
 Company: [REDACTED]
 Email address: **info@scannervision.com**
 Telephone number: **123456**

Server license information

Serial number: [REDACTED]
 Description: **Scan For You Office NFR**
 Expiry date: **13 November 2020**
 License type: **Unlimited**

Maintenance information

Expiry Date: **13 November 2020**
 Maximum Licensed Version: **Any, currently supported, released version**
 Status: **Valid**

Detailed License Information

4. Vérifiez si le numéro correspond au numéro de licence de l'appareil MyQ.

MyQ	KDSJLCZLXWSNRX9F	2 13 November 2020
-----	------------------	--------------------

4 Configuration


Une fois le serveur ScannerVision installé, des étapes de configuration doivent être effectuées, à la fois dans MyQ et dans ScannerVision.

4.1 Configuration de ScannerVision


Pour configurer correctement ScannerVision, vous devez définir les paramètres réseau, les modèles, les clients et les utilisateurs.

4.1.1 Paramètres réseau

1. Ouvrez ScannerVision. L'**onglet Paramètres** s'affiche par défaut.
2. Cliquez sur « **Paramètres du serveur réseau** » dans la **vue des modules**.



3. Ajoutez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur Web ScannerVision dans le champ **Adresse**.
4. Modifiez les ports prédéfinis si nécessaire.
5. Activez/désactivez le mode non SSL.
6. Configurez les paramètres du serveur FTP-ES :




7. **Enregistrez** vos paramètres.

4.1.2 Configuration des modèles

Les modèles déterminent les actions effectuées par ScannerVision. Ils définissent la provenance des documents, le traitement qui leur est appliqué et leur destination finale. Plusieurs modèles peuvent être définis et attribués à des utilisateurs et à des groupes.

Pour ajouter un nouveau modèle :

1. Ouvrez ScannerVision Processing Engine et cliquez sur **Modèles** dans le **volet de navigation**.
2. Cliquez sur « **Ajouter un flux de travail** » dans le menu supérieur.
3. Donnez un nom au nouveau modèle et cochez la case « **Activé** ».
4. Cliquez sur « **Apply Settings** » dans le menu supérieur.
5. Une fois enregistré, double-cliquez sur le nouveau modèle. Dans l'onglet de droite de la fenêtre, sélectionnez « **Capture client** ».
6. Dans l'onglet Capture client, cochez la case **Activé**. Les paramètres du modèle sont désormais modifiables.




Ajouter des questions à un modèle

Les questions servent à saisir les informations nécessaires sur les documents.

Pour ajouter une nouvelle question à un modèle, dans l'onglet Saisie client :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone **Questions**.
- Sélectionnez **Ajouter une question**.
- Dans la nouvelle fenêtre « Question du modèle », remplissez les champs **Question**, **Nom de la balise** et **Texte par défaut**, ainsi que tout autre champ facultatif.
- Dans **Type de question**, sélectionnez *Saisie*.
- Cliquez sur **Enregistrer**.




Ajouter une liste de sélection à une question

Une liste de sélection peut être ajoutée à une question dans un modèle si le type de question sélectionné est « Saisie ».

Pour ajouter une liste de sélection :

- Cliquez sur le bouton « **Ajouter une liste de sélection** » à droite.
- Une fois là, sélectionnez *Statique* comme *type de liste de sélection*.
- Dans la fenêtre Liste de sélection, saisissez un **nom** pour la liste de sélection.
- Ajoutez des éléments à la liste de sélection en appuyant sur le bouton plus (+) à droite.
- Cliquez sur **Enregistrer**.
- Une fois enregistrée, sélectionnez la ou les listes de sélection à afficher pour cette question, puis cliquez sur **Enregistrer**.




4.1.3 Configuration des clients

Les clients que vous configurez ici correspondent aux terminaux MyQ connectés à ScannerVision.

Pour ajouter un client, accédez à ScannerVision Processing Engine et :

1. Cliquez sur **Client** dans le **volet de navigation**.
2. Cliquez sur **Ajouter** sous la vue Clients.

3. Choisissez *MyQ* comme **type de client**.
4. Vous pouvez également ajouter un **nom de client** et **une description du client**.
5. Ajoutez l'**adresse IP** du périphérique d'impression (veillez à utiliser l'adresse IP du périphérique et non celle du serveur MyQ).
6. Choisissez une **méthode d'authentification** parmi :
 - a. *Aucune* : tout le monde peut accéder aux mêmes modèles.
 - b. *ScannerVision* - Utilisé pour l'authentification unique ; les utilisateurs disposent de listes de modèles personnalisées.
7. Choisissez les modèles auxquels tout le monde doit avoir accès, si vous avez sélectionné *Aucune* comme méthode d'authentification.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.



4.1.4 Configuration des utilisateurs


Les utilisateurs peuvent être importés depuis un serveur Windows, LDAP ou AD, ou ajoutés manuellement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de ScannerVision.

Des modèles doivent également être attribués aux utilisateurs.

Quelle que soit la méthode choisie, les utilisateurs dans ScannerVision doivent correspondre aux utilisateurs MyQ. Pour vérifier et effectuer les modifications

nécessaires, accédez au moteur de traitement ScannerVision, cliquez sur **Utilisateurs** dans le **volet de navigation**, puis :

1. Assurez-vous que le **nom d'utilisateur** correspond au nom d'utilisateur MyQ (si les utilisateurs ont été ajoutés manuellement).
2. Assurez-vous que l'**adresse e-mail** correspond à celle de l'utilisateur MyQ (si les utilisateurs ont été ajoutés manuellement).
3. Sélectionnez des modèles pour l'utilisateur parmi les **modèles disponibles**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.



i Si les utilisateurs sont importés, leurs propriétés telles que leurs noms et adresses e-mail correspondront, mais **des modèles** devront tout de même leur être attribués.

4.2 Ajout de ScannerVision comme action du terminal dans MyQ

Enfin, vous devez créer un MyQ Smart Workflow dans Actions du terminal, dans l'interface Web administrateur de MyQ.

1. Aller à **MyQ, Paramètres, Actions du terminal**.
2. Ajouter le **Flux de travail externe** en cliquant avec le bouton droit de la souris sur **Écran d'accueil**. Le nœud est ajouté à la liste et à l'aperçu du terminal. Double-cliquez dessus pour modifier ses paramètres. Le volet des propriétés du nœud s'ouvre sur la droite.
3. Remplissez le workflow externe comme suit:
 - a. Saisissez un **Titre**. Après l'enregistrement, ce nom sera affiché comme le nom de l'action de flux de travail externe dans la fenêtre de l'action de flux de travail. **Écran d'accueil** et sur l'aperçu du terminal.
 - b. Saisissez le **URL** du serveur ScannerVision;
ScannerVisionServer:port
http ou *https* dépend des paramètres du serveur ScannerVision.
 Le numéro de port n'est pas nécessaire si les paramètres par défaut (80 pour le non SSL et 443 pour SSL) sont utilisés sur le serveur ScannerVision. Si le port a été modifié, le numéro de port est requis.
 Par exemple: *https://10.14.5.125* pour SSL uniquement avec le port par défaut utilisé et *http://10.14.5.125:81* pour le non SSL et le port a été changé de 80 à 81.
 - c. Changez le **Imprimantes** et/ou **Droits** si vous voulez créer un MyQ Smart Workflow spécifique.
 - d. Cliquez sur **Sauvez**.



5 Guides en PDF

File	Size
MyQ X Ultimate Setup Guide 8.2 (FR).pdf	2.4 MB
ScannerVision User Manual V9.pdf	19.8 MB

6 Contacts professionnels

Fabricant MyQ®	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Prague 9, République tchèque Numéro d'identification 615 06 133 MyQ® spol. s r.o. est inscrite au registre du commerce du tribunal municipal de Prague, sous le numéro C 29842 (ci-après dénommée « MyQ® »)
Informations commerciales	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com²
Assistance technique	support@myq-solution.com³
Avis	LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE RÉSULTANT DE L'INSTALLATION OU DU FONCTIONNEMENT DES COMPOSANTS LOGICIELS ET MATÉRIELS DE LA SOLUTION D'IMPRESSION MyQ®. Ce manuel, son contenu, sa conception et sa structure sont protégés par le droit d'auteur. La copie ou toute autre reproduction de tout ou partie de ce guide, ou de tout élément protégé par le droit d'auteur, sans l'accord écrit préalable de MyQ® est interdite et peut être punie par la loi. MyQ® n'est pas responsable du contenu de ce manuel, notamment en ce qui concerne son intégrité, sa monnaie et son occupation commerciale. Tout le matériel publié ici est exclusivement à titre informatif. Ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis. MyQ® n'est pas tenu d'effectuer ces modifications périodiquement ni de les annoncer, et n'est pas responsable de la compatibilité des informations actuellement publiées avec la dernière version de la solution d'impression MyQ®.

2. <mailto:info@myq-solution.com>

3. <mailto:support@myq-solution.com>

Marques commerciales	« MyQ® », y compris ses logos, est une marque déposée de MyQ®. Toute utilisation des marques commerciales de MyQ®, y compris ses logos, sans l'accord écrit préalable de MyQ® Company est interdite. La marque commerciale et le nom du produit sont protégés par MyQ® et/ou ses filiales locales.
-----------------------------	--



GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

MyQ X est une solution de gestion d'impression primée, disponible sur site ou dans un cloud privé, et à laquelle font confiance des millions d'utilisateurs.



info@myq-solution.com



myq-solution.com


+ de 50 millions
d'utilisateurs nous font
confiance

+d'1 million
d'équipements actifs

26+ marques
supportées

1000+
Partenaires certifiés

Présent dans
+ de 140 pays



Récompensé et certifié

