



myQ X

MyQ OCR Server 3.4

Avis sur la traduction

Cette traduction a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de divergence ou d'ambiguïté, le document source en anglais fait foi.

Table des matières

1	Notes de version.....	5
1.1	MyQ OCR Server 3.4.....	5
2	Configuration requise.....	6
3	Configuration de l'OCR dans MyQ	7
3.1	Activer et configurer l'OCR.....	7
3.2	Structure du dossier OCR.....	8
3.3	Gérer les profils OCR.....	8
4	L'installation	9
4.1	Installer MyQ OCR Server	9
5	Configuration du serveur MyQ OCR.....	11
5.1	Moteur Tesseract.....	12
5.2	Langues prises en charge	12
6	Numérisation vers OCR.....	17
6.1	Numérisation vers OCR avec Easy Scan	17
6.2	À propos du traitement OCR.....	18
6.3	Numérisation vers OCR via Panel Scan (obsolète).....	18
7	Mise à jour et désinstallation.....	19
7.1	Mise à jour de MyQ OCR Server	19
7.2	Désinstaller MyQ OCR Server	19
8	Contacts professionnels	20

La reconnaissance optique de caractères (OCR) est un service qui convertit les documents numérisés en un format consultable et modifiable, tel qu'un document MS Word ou un PDF consultable. Pour utiliser cette fonctionnalité dans MyQ, vous pouvez soit utiliser le serveur OCR MyQ, qui fait partie de la solution MyQ, soit utiliser une application tierce.

Contrairement aux applications OCR tierces, le serveur OCR MyQ est intégré au système MyQ, ce qui le rend simple à installer et facile à utiliser.

Lors de l'installation du serveur, vous pouvez utiliser le [Moteur Tesseract](#) (see page 12).



Toutes les modifications par rapport à la version précédente sont répertoriées dans [Notes de version](#) (see page 5).

1 Notes de version

1.1 MyQ OCR Server 3.4

4 août 2026

Corrections de bogues

- Les fichiers PDF numérisés à partir de périphériques Kyocera ne sont pas consultables.
 - Les caractères dans le fichier TXT issu de la numérisation sont séparés par des espaces.
-

2 Configuration requise

Les spécifications suivantes sont requises pour configurer et exécuter MyQ OCR Server.

- MyQ X Print Server 10+
- Système d'exploitation (64 bits) :
 - Windows Server 2016, 2019, 2022 et 2025 avec toutes les dernières mises à jour.
 - Windows 10, 11, avec toutes les dernières mises à jour.
- .NET 8.

 .NET 8 est installé lors de l'installation du serveur OCR. En mode hors ligne, il doit être installé manuellement avant l'installation du serveur OCR.

- Privilèges requis : utilisateur disposant de droits d'administrateur.
- Mémoire pour le traitement de documents multipages : 1 Go de RAM minimum, 1,5 Go recommandé.
- Espace disque dur : 1,6 Go pour l'installation.

Nous recommandons de déployer le serveur OCR sur un serveur dédié.

Le service OCR est enregistré après l'installation et s'exécute par défaut sous le compte Système local.

3 Configuration de l'OCR dans MyQ

Configurez l'OCR dans MyQ pour définir où les documents numérisés sont traités et comment les formats de sortie sont gérés.

3.1 Activer et configurer l'OCR

1. Dans l'interface utilisateur Web de MyQ, accédez à **MyQ > Paramètres > Numérisation et OCR > OCR**, et assurez-vous que l'OCR est **activé**.

OCR server type: * ☒ Custom OCR server
For example, scans to the profile "Searchable PDF" are stored in a folder according the profile name "InSearchable PDF". Connect the OCR software to this folder and set the folder to output documents to "Out". Folder locations are relative to the OCR working folder.

☐ MyQ OCR Server

OCR working folder: *
The OCR server needs to be provided with the permission to write to this folder.
%app% is the MyQ data folder

Profiles: + Add... ✎ Edit 🗑

Name	
The list is empty	

+ Add...

Profiles are available in the Easy Scan terminal action

✓ Save Cancel

2. Dans **Type de serveur OCR**, sélectionnez *Serveur OCR MyQ*.
 3. Dans le **dossier de travail OCR**, vous pouvez spécifier le dossier de données utilisé par le service OCR. Nous vous recommandons d'utiliser l'emplacement par défaut (`c:\ProgramData\MyQ\OCR`).
- Notez que le **dossier de travail** doit également être défini dans la configuration du serveur OCR. Pour plus d'informations, voir [Configuration du serveur MyQ OCR \(see page 11\)](#).

ⓘ Le serveur MyQ et le serveur OCR doivent tous deux disposer d'un accès en lecture et en écriture au dossier de travail OCR.

3.2 Structure du dossier OCR

Le dossier OCR (par défaut `C:\ProgramData\MyQ\OCR`) contient les sous-dossiers suivants :

- **/in** – stocke les documents numérisés avant leur traitement.
- **/out** – stocke les documents numérisés après traitement. Ces fichiers sont prêts à être envoyés.
- **/profiles** – stocke vos profils OCR.

3.3 Gérer les profils OCR

Les profils définissent le format de sortie des documents numérisés et sont utilisés par **Easy Scan** et les commandes de messagerie.

3.3.1 Créer un profil

1. Cliquez sur **+Ajouter** à côté de **Profils**.

Un nouvel élément contenant les paramètres du nouveau profil apparaît dans la liste ci-dessous.

2. Saisissez le **nom** du profil, sélectionnez le **format de sortie** dans la liste, puis cliquez sur **OK**. Le profil est enregistré.

3.3.2 Modifier un profil

1. Sélectionnez le profil dans la liste et cliquez sur **Modifier** (ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Modifier** dans le menu contextuel).
2. Dans les options de modification du profil, vous pouvez modifier le nom et le format de sortie du profil.

3.3.3 Supprimer un profil


Pour supprimer un profil, sélectionnez-le et cliquez sur l'icône de suppression dans le ruban (ou cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel).

Cliquez sur **Enregistrer** en bas de l'écran pour enregistrer vos modifications.

4 L'installation

4.1 Installer MyQ OCR Server

1. Téléchargez la dernière version disponible de MyQ OCR Server depuis le portail MyQ Community.
2. Exécutez le fichier exécutable. La fenêtre d'installation du serveur OCR s'affiche.



3. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez installer le serveur OCR. Le chemin d'accès par défaut est :
C:\Program Files\MyQ OCR Server\
4. Acceptez les conditions générales de la licence pour poursuivre l'installation. Cliquez ensuite sur **INSTALLER**. Le serveur OCR est installé.
5. Cliquez sur **Terminer** pour quitter l'assistant d'installation. La fenêtre de configuration du serveur OCR s'affiche. Les étapes de configuration sont décrites ci-dessous.

i Si le fichier est bloqué par votre navigateur ou votre système d'exploitation, cliquez sur **Exécuter** ou **Autoriser**, ou modifiez vos paramètres de sécurité Windows pour autoriser l'installation d'applications inconnues (désactivez le **contrôle des applications et des navigateurs**).


Si le message « *Windows a protégé votre PC* » s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter le fichier, cliquez sur **Plus d'informations**, puis sur **Exécuter quand même** pour lancer l'installation.

Si vous ne parvenez toujours pas à exécuter le fichier, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Propriétés**. Dans l'onglet **Général**, à côté de **Sécurité**, cochez la case **Débloquer**, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**. Exécutez à nouveau le fichier et lancez l'installation.

5 Configuration du serveur MyQ OCR

Pour configurer MyQ OCR Server, utilisez la fenêtre de configuration du serveur OCR qui s'ouvre automatiquement une fois l'installation de MyQ OCR Server terminée. Pour l'ouvrir directement, accédez aux applications Windows et sélectionnez « **Paramètres de MyQ OCR Server** ».

Dans la fenêtre de configuration, vous pouvez également arrêter et démarrer le service Windows du serveur OCR, ainsi qu'ouvrir les journaux.



OCR Server

Service status: **Running** [Logs](#) **Stop**

Languages: Čeština

- ☐ Basa Sunda
- ☐ Bosanski (босански)
- ☐ Brezhoneg
- ☐ Català
- ☒ Čeština
- ☐ Cymraeg
- ☐ Српски
- ☐ Dansk
- ☐ Deutsch
- ☐ Èdè Yorùbá

It is not recommended to select more than 3 languages for best performance and accuracy

Working folder: **...**

Username:

Password:

Apply

- **Langues** - Bien que vous puissiez sélectionner toutes les [Langues prises en charge](#) (see page 12), nous vous recommandons de ne sélectionner que celles susceptibles d'être utilisées dans le cadre du processus OCR. La sélection d'un nombre réduit de langues augmente la vitesse et la précision du processus OCR.

- **Dossier de travail** : il s'agit du dossier dans lequel le serveur OCR et le serveur MyQ échangent les fichiers numérisés pour l'OCR. Cette valeur doit correspondre au dossier de travail OCR que vous avez défini dans **MyQ > Paramètres > Numérisation et OCR**. Si vous utilisez un dossier partagé, saisissez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** permettant d'y accéder.



Le serveur MyQ et le serveur OCR doivent tous deux disposer d'un accès en lecture et en écriture au dossier de travail OCR.

Cliquez sur « **Appliquer** » pour que vos modifications prennent effet.

Pour ouvrir les fichiers journaux, cliquez sur « **Journaux** » dans le coin supérieur droit de la fenêtre de configuration du serveur OCR.

Pour arrêter ou redémarrer le service Windows du serveur OCR, cliquez sur **Arrêter** (ou **Démarrer**) dans le coin supérieur droit de la fenêtre de configuration du serveur OCR. Vous pouvez également gérer ce service dans le Gestionnaire des tâches de Windows, où il est nommé `OCRService`.

5.1 Moteur Tesseract

Tesseract est un moteur open source de reconnaissance optique de caractères (OCR), utilisé par MyQ dans le serveur MyQ OCR.

Le moteur OCR Tesseract prend en charge les formats suivants :

- *PDF*
- *PDFA* (le niveau de conformité PDFA est **PDFA-1B**)
- *TXT*

Tesseract permet de traiter des documents dans de nombreuses langues. Pour plus d'informations, consultez la section [Langues prises en charge \(see page 12\)](#).



Pour plus d'informations sur le moteur Tesseract, consultez la documentation dédiée fournie par son développeur.

5.2 Langues prises en charge

Les langues suivantes sont prises en charge et peuvent être traitées par le moteur OCR Tesseract utilisé par le serveur OCR MyQ :

Langue	Code de langue
Afrikaans	afr
Albanais	sqi
Arabe	ara
Azerbaïdjanais	aze
biélorusse	bel
Bosniaque	bos
Breton	bre
bulgare	bul
catalan	cat
Cebuano	ceb
Corse	cos
croate	hrv
tchèque	ces
Danois	dan
Néerlandais, flamand	nld
Anglais	eng
Moyen anglais (1100-1500)	enm
espéranto	epo
estonien	est
Féroïen	fao
Filipino	fil
finnois	fin

Langue	Code de langue
français	fra
gaélique écossais	gla
galicien	glg
Allemand	deu
Haïtien	hat
Hébreu	heb
Hongrois	hun
Islandais	ici
Indonésien	ind
irlandais	gle
Italien	ita
Japonais	jpn
Javanais	jav
kirghize	kir
Latin	lat
Letton	lav
Lituanien	lit
Luxembourgeois	ltz
Macédonien	mkd
Malais	msa
Maltais	mlt
maori	mri

Langue	Code de langue
Norvégien	nor
occitan	oci
Polonais	pol
Portugais	por
Quechua	que
Roumain, moldave	ron
Russe	rus
Serbe	srp
Serbe (alphabet latin)	srp_latn
Slovaque	slk
Slovène	slv
Espagnol	spa
sundanais	sun
swahili	swa
tadjik	tgk
tongien	ton
Turc	tur
ukrainien	ukr
Ouzbek	uzb
Ouzbek cyrillique	uzb_cyrl
Vietnamien	vie
Gallois	cym

Langue	Code de langue
frison occidental	fry
yoruba	yor
Géorgien	geo

 La sélection de plusieurs langues allongera considérablement le temps de traitement des fichiers.

6 Numérisation vers OCR

Pour numériser des documents à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR), créez et configurez des actions Easy Scan qui envoient les numérisations vers des profils OCR spécifiques (ou laissez les utilisateurs choisir le format de sortie).

6.1 Numérisation vers OCR avec Easy Scan

Pour activer la numérisation vers l'OCR, l'administrateur MyQ doit d'abord définir un profil avec le format de numérisation souhaité dans **MyQ > Paramètres > Numérisation et OCR**.

OCR [Toggle On]

OCR server type: * ☐ Custom OCR server
 For example, scans to the profile "Searchable PDF" are stored in a folder according the profile name "InSearchable PDF". Connect the OCR software to this folder and set the folder to output documents to "Out". Folder locations are relative to the OCR working folder.

☒ MyQ OCR Server

OCR working folder: *
 The OCR server needs to be provided with the permission to write to this folder.
 %app% is the MyQ data folder

Profiles: + Add... ✎ Edit 🗑

Name	Output format
OCRPDF	pdf
OCRPDFA	pdfa
OCRTXT	txt

Profiles are available in the Easy Scan terminal action

L'administrateur crée ensuite une action de terminal **Easy Scan** pour la numérisation vers l'OCR. Il peut soit créer une action **Easy Scan** pour chaque format de sortie, soit laisser l'utilisateur chargé de la numérisation sélectionner lui-même le format.

Pour numériser systématiquement vers un profil spécifique, sélectionnez ce profil comme paramètre « **Format** » de l'action **Easy Scan** et assurez-vous que l'option « **Lecture seule** » est cochée.

i **Voir aussi :**

- (10.2-fr) OCR

6.2 À propos du traitement OCR

Le logiciel OCR surveille les sous-dossiers de documents du dossier **\in** (*in\pdf, in\txt, etc.*), traite le fichier qui y a été envoyé, enregistre le document converti dans le dossier **\out**, puis supprime le fichier source du dossier **\in**.

MyQ surveille le dossier **\out**, envoie le fichier converti à l'utilisateur et le supprime du dossier. Le fichier converti est envoyé vers le dossier indiqué dans la zone de texte « **Stockage de l'utilisateur** », dans le panneau des propriétés de l'utilisateur.

Le fichier envoyé dans le dossier **\out** par le logiciel OCR doit porter le même nom que le fichier source présent dans le dossier **\in*****. Si le nom du fichier converti diffère de celui du fichier source, il est supprimé sans être envoyé à l'utilisateur.

6.3 Numérisation vers OCR via Panel Scan (obsolète)



La prise en charge de la numérisation vers OCR via Panel Scan a été supprimée dans MyQ Print Server 10.2. Utilisez plutôt Easy Scan.

Pour envoyer le document numérisé vers le serveur OCR en vue de son traitement, l'utilisateur doit saisir l'adresse e-mail du destinataire sous la forme suivante :

`myqocr.*profilename*@myq.local`, où `*profilename*` est le nom du profil

(sensible à la casse) pour la sortie demandée.

Le document est converti par le serveur OCR MyQ, puis envoyé vers le dossier ou l'adresse e-mail définis dans le champ « **Stockage de l'utilisateur** » du panneau des propriétés de l'utilisateur, dans l'interface d'administration Web de MyQ.

7 Mise à jour et désinstallation

Cette section décrit comment mettre à jour et désinstaller MyQ OCR Server.

7.1 Mise à jour de MyQ OCR Server

Téléchargez et exécutez la dernière version disponible de MyQ OCR Server depuis le portail MyQ Community. Le processus de mise à jour dans l'assistant de mise à jour est identique à l'installation de MyQ OCR Server.

7.2 Désinstaller MyQ OCR Server

Vous pouvez désinstaller MyQ OCR Server via le Panneau de configuration de Windows.

Accédez au **Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités**, recherchez et sélectionnez l'application MyQ OCR Server dans la liste, puis cliquez sur **Désinstaller** dans le ruban (ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Désinstaller**).

8 Contacts professionnels

Fabricant MyQ®	MyQ® spol. s r.o. Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00 Prague 9, République tchèque N° d'identification 615 06 133 MyQ® spol. s r.o. est inscrite au registre du commerce auprès du tribunal municipal de Prague, sous le numéro C 29842 (ci-après dénommée « MyQ® »)
Informations sur l'entreprise	http://www.myq-solution.com info@myq-solution.com¹
Assistance technique	support@myq-solution.com²
Avis	LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE RÉSULTANT DE L'INSTALLATION OU DE L'UTILISATION DU LOGICIEL ET DU MATÉRIEL DE LA SOLUTION D'IMPRESSION MyQ®. Ce manuel, son contenu, sa conception et sa structure sont protégés par le droit d'auteur. La copie ou toute autre reproduction de tout ou partie de ce guide, ou de tout élément protégé par le droit d'auteur, sans l'accord écrit préalable de MyQ® est interdite et peut être sanctionnée. MyQ® n'est pas responsable du contenu de ce manuel, notamment en ce qui concerne son intégrité, son actualité et son caractère commercial. Tout le contenu publié ici est exclusivement à titre informatif. Ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis. MyQ® n'est pas tenu d'effectuer ces modifications périodiquement ni de les annoncer, et n'est pas responsable de la compatibilité des informations actuellement publiées avec la dernière version de la solution d'impression MyQ®.

1. <mailto:info@myq-solution.com>

2. <mailto:support@myq-solution.com>

Marques	« MyQ® », y compris ses logos, est une marque déposée de MyQ®. Toute utilisation des marques de MyQ®, y compris ses logos, sans l'accord écrit préalable de la société MyQ® est interdite. La marque et le nom du produit sont protégés par MyQ® et/ou ses filiales locales.
----------------	--



GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

MyQ X est une solution de gestion d'impression primée, disponible sur site ou dans un cloud privé, et à laquelle font confiance des millions d'utilisateurs.



info@myq-solution.com



myq-solution.com


+ de 50 millions
d'utilisateurs nous font
confiance

+d'1 million
d'équipements actifs

26+ marques
supportées

1000+
Partenaires certifiés

Présent dans
+ de 140 pays



Récompensé et certifié

